Preparación y configuración Roku


Para poder instalar versiones en especifico, necesitamos

- Roku conectado a internet
- Configurar Roku en modo desarrollador
- Crear cuenta usuario ROKU


-- Configuración e instalación de ROKU en modo desarrollador--

En el siguiente documento explicaremos los pasos para que puedas configurar tu dispositivo Roku en modo "desarrollador" para poder hacer los TEST necesarios.

1. Crea una cuenta de ROKU utilizando el siguiente link Roku sign up



2. Inscribete en el programa de desarroladores RokuDev



3. Habilita la configuración de desarrollador de ROKU en tu dispositivo. Para ello ingresa la siguiente secuencia en el control remoto:


^{**}Seguir este manual para completar los pasos anteriores =>



4. Toma nota de la URL de ROKU y selecciona el botón "Enable installer and restart"



- 5. Una vez que comiences con este proceso, aparecerá un cuadro de diálogo que te pedirá que reinicies el dispositivo para continuar con el proceso.
- 6. Después de habilitar el instalador, revisa y completa el Acuerdo de licencia:




7. Luego aparecerá un cuadro diálogo que te pedirá establecer una contraseña para el dispositivo Roku. Esto asegura que tu dispositivo esté protegido en tu red de área local. Esto completa los pasos para habilitar la configuración del desarrollador.




Acceder al instalador de la aplicación de desarrollo

1. Reinicia, luego abre un navegador web e ingresa el URL del dispositivo Roku (es decir, http://192.168.xx.xxx)




2. Una vez que se abre la pantalla del instalador de la aplicación de desarrollo, se ha conectado correctamente a su dispositivo Roku con la configuración de desarrollador habilitada.




Instalación del canal

1. Ahora que has habilitado la Configuración de desarrollador en tu dispositivo Roku y has iniciado sesión, continúa con la instalación del canal, el cual debe estar empaquetado en un archivo .zip. Debes hacer un ZIP de todo el repositorio Rokub0



2. Para finalizar este proceso, selecciona "Install".



3. Seguidamente el canal se iniciará en el dispositivo Roku.

Una vez que los pasos anteriores fueron completados, tendrás acceso a un portal vía web con tu usuario Roku, desde este portal podrás instalar las APK(.zip) que se envían a través del RN

Para acceder al portal puedes seguir el manual anterior o bien solo consultar la ip de tu Roku y escribirla en el navegador

Adicional a lo anterior el "canal" o apk(.zip) puede ser agregado de esta forma =>

 $\underline{https://dlatvarg.atlassian.net/wiki/spaces/ROKU/pages/3101231750/Instalaci+n+del+canal+privado+Claro-Dev-Mexicological and the privado and$

--Instalación del canal privado Claro-Dev-Mex--

En este documento se explicará como instalar en tu dispositivo Roku un canal privado.

1. Ingresa la siguiente URL: https://my.roku.com/account/add/HQR6NC2 2. Ingresar tus credenciales de ROKU



3. Dale click al botón "Agregar Canal"



4. Dale click al OK



5. Dar click a "Agregar un canal"



6. Listo. El canal ya debería aparecer en la home de tu dispositivo ROKU



7. En caso que no aparezca automáticamente, puedes ir en tu dispositivos ROKU a Configuraciones>Sistema>Actualizaciones del sistema. Dale al botón "verificar ahora" y debería actualizar tu ROKU y aparecer en canal privado instalado.